

Fixfoto-Tastaturkürzel sichern und wiederherstellen

© Zaph 06/2003

Installation: Speichern der Dateien export_kuerzel.vbs und import_kuerzel.vbs in ein beliebiges Verzeichnis (z.B. C:\Programme\Fixfoto).

Das Paket besteht aus zwei Programmteilen:

1. export_kuerzel.vbs sichert die Tastaturkürzelbelegung aus der Registry in die Datei [FixfotoInstallationsverzeichnis]\keys.ini (also z.B. C:\Programme\Fixfoto)

Aufruf: Doppelklick auf die Datei „export_kuerzel.vbs“ im Explorer.

Der Aufruf von export_kuerzel.vbs ist nur dann sinnvoll, wenn Fixfoto nicht läuft, da Fixfoto die Tastaturkürzel nur beim Verlassen in die Registry schreibt.

2. import_kuerzel.vbs lädt die Tastaturkürzelbelegung aus der Datei [FixfotoInstallationsverzeichnis]\keys.ini in die Registry. Vorhandene Einträge (Kürzel) werden nicht überschrieben.

Der vor dem Aufruf vorhandene Schlüssel wird als Sicherheitskopie in [FixfotoInstallationsverzeichnis]\keys-backup.reg gespeichert und kann per Doppelklick eingelesen werden.

Aufruf: Doppelklick auf die Datei „import_kuerzel.vbs“ im Explorer.

Der Aufruf von import_kuerzel.vbs ist nur dann sinnvoll, wenn Fixfoto nicht läuft, da Fixfoto die Tastaturkürzel nur beim Starten aus Registry liest.

Vorgehensweise:

1. Belegung der Tastaturkürzel in Fixfoto (unter Ansicht> Symbolleisten> Einstellungen> Tastatur)
2. Fixfoto beenden
3. Kürzel abspeichern mit export_kuerzel.vbs
4. Neuinstallation
5. Fixfoto einmal starten und beenden (Menüreset)
6. Gespeicherte Kürzel einlesen mit import_kuerzel.vbs
7. Start von Fixfoto: Tastaturbelegung ist wieder da.